

VPN-Verbindung installieren

- 1. Klick mit rechter Maustaste auf:
- 2. Klick mit linker Maustaste auf:



🔯 Netzwerk- und Interneteinstellungen

| | Net | zwerk und Internet | | |
|---|--------------------|---|---|---|
| | Ç | Ethernet 2 Verbunden | Eigenschaften Öffentliches Netzwerk | € Datennutzung 65.67 GB, in den letzten 30 Tagen |
| | Ģ | Ethernet Authentifizierung, IP- und DNS-Einstellungen, getaktetes Netzwerk | | > |
| < | Û | VPN Hinzufügen, verbinden, verwalten | | > |
| | ((¹)) | Mobiler Hotspot Teilen Sie Ihre Internetverbindung | | Aus • > |
| | \$ | Flugzeugmodus Drahtloskommunikation beenden | | Aus • > |
| | Ę | Proxy | | > |

| Netzwerk und Internet > VPN | |
|-----------------------------|----------------|
| VPN-Verbindungen | VPN hinzufügen |
| () bsb-VPN | Verbinden V |



Alle Werte eintragen und Einstellungen kontrollieren

| VPN-Anbieter | |
|--------------------------------------|--|
| Windows (integriert) | |
| Verbindungsname | |
| bsb-vpn.dyndns.org | |
| Servername oder IP-Adresse | |
| bsb-VPN | |
| VPN-Typ | |
| Automatisch | |
| Anmeldeinformationstyp | |
| Benutzername und Kennwort | |
| Benutzer name (opti onal) | |
| v.name | |
| Kennwort (optional) | |
| | |
| | |
| Casisham Akkasham | |

Bitte den Benutzername und das Kennwort eintragen, dass Sie erhalten haben.



VPN-Verbindung starten:

Vor jedem Start von NX muss die Verbindung zum Lizenzserver wie folgt aufgebaut werden:

Klick mit linker Maustaste auf:











Installation von NX11

Die Dateien müssen von Schulserver kopiert oder von Microsoft 365 heruntergeladen werden. Sofern diese noch gepackt sind, entpacken und entpackte Dateien in einen Ordner (z.B. NX2306) kopieren.

| Doppelklick | SiemensNX-2306_wr | ntx64 | | |
|-------------|-------------------|------------------|--------------------|--------|
| | Name | Änderungsdatum | Тур | Größe |
| | adocs | 07.07.2023 10:59 | Dateiordner | |
| | 📒 Launch | 07.07.2023 10:59 | Dateiordner | |
| | 📒 mapped | 07.07.2023 10:59 | Dateiordner | |
| Doppelklick | 🚞 nx | 07.07.2023 11:02 | Dateiordner | |
| | 🚞 nxlauncher | 07.07.2023 11:02 | Dateiordner | |
| | AUTORUN | 07.07.2023 10:59 | Setupinformationen | 1 KB |
| | 🚾 Launch | 07.07.2023 10:59 | Anwendung | 138 KB |
| | 🛅 Launch | 07.07.2023 10:59 | HTML-Anwendung | 2 KB |
| | 💽 meta_data | 07.07.2023 10:59 | Microsoft Edge H | 1 KB |
| | xx nx | 07.07.2023 10:59 | ICO-Datei | 45 KB |
| | README | 07.07.2023 10:59 | Textdokument | 4 KB |









Deutsche Sprache auswählen und OK anklicken.



Evtl. erscheinen jetzt Abfragen bzgl. der Installation, die mit Ja bestätigt werden müssen.









| Siemens NX-Setup | – – × |
|---|--|
| Benutzerdefiniertes Setup Wählen Sie aus, wie die Funktionen installiert werden | sollen. |
| Klicken Sie in der Struktur unten auf die Symbole, un zu ändern. | n den Installationstyp der einzelnen Funktionen |
| NX-Plattform Zusatzprodukte Lokalisierungen Simcenter Nastran Programmierwerkzeuge Modellbasierte Teilefertig Studio für automatisierte Automotive Verbundwerkstoffe Diagrammerstellung Zeichnungserstellung Gewebernodellierung | Feature enthält: Erforderliche Dateien. Die Funktion erfordert 7739MB auf der Festplatte. Es sind 1 von 1 untergeordneten Funktionen ausgewählt, die 24GB auf der Festplatte erfordern. |
| Ort: C:\SPLM\NX2306\ | Durchsuchen |
| Zurücksetzen Datenträgerverwendu 23.06.1700.00000 | Zurück Weiter Abbrechen |



Bitte den Speicherort wie gewünscht auf dem Rechner auswählen. In der Schule wird unter: C:\SPLM\NX2306 installiert.



| Siemens NX-Setup | × |
|---|--|
| Benutzerdefiniertes Setup Wählen Sie aus, wie die Eurktionen installiert werden | SIEMENS |
| | |
| Klicken Sie in der Struktur unten auf die Symbole, um zu ändern. | n den Installationstyp der einzelnen Funktionen |
| NX-Plattform Zusatzprodukte Lokalisierungen Simcenter Nastran Programmierwerkzeuge Modelbasierte Teilefertig Studio für automatisierte Automotive Verbundwerkstoffe Diagrammerstellung Zeichnungserstellung Gewebemodellierung | Feature enthält: Erforderliche Dateien. Die Funktion erfordert 7739MB auf der Festplatte. Es sind 1 von 1 untergeordneten Funktionen ausgewählt, die 24GB auf der Festplatte erfordern. |
| Ort: C:\SPLM\NX2306\ | Durchsuchen |
| Zurücksetzen Datenträgerverwendu ng | Zurück Weiter Abbrechen |
| 23.06.1700.00000 | |



23.06.1700.00000

Lizenzserver kontrollieren bzw. eingeben:

| Siemens NX-Setup | |
|--|--|
| | — 🗆 |
| Lizenzierung | SIEMEN |
| Geben Sie den Lizenzserver ein oder legen Sie eine L | izenzdatei fest. |
| | |
| | |
| | |
| Geben Sie die richtig formatierte TCP-Portnummer un | nd die Hostnamen-Zeichenfolge |
| Auffinden des Lizenzservers oder zum Durchsuchen d | ler Lizenzdatei verwendet werden. |
| Lizopadatat ordan Best @Host | |
| 28000@192.168.3.1 | |
| | Durchsuchen |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Zurück Weiter Abbreche |
| | |
| 3.06.1700.00000 | |
| 3.06.1700.00000 | |
| 3.06.1700.00000 | |
| 3.06.1700.00000 Siemens NX-Setup | |
| 3.06.1700.00000 Siemens NX-Setup | - 0 |
| 3.06.1700.00000 Siemens NX-Setup Sprachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens NX aus | - C |
| 3.06.1700.00000 Siemens NX-Setup Sprachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens NX aus | - O |
| 3.06.1700.00000 Siemens NX-Setup Sprachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens NX aus | SIEME |
| 3.06.1700.00000 Siemens NX-Setup Sprachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens NX aus | SIEME |
| 3.06.1700.00000 Siemens NX-Setup Sprachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens NX aus Wählen Sie die Standardsprache aus, die von der Be | |
| 3.06.1700.0000 Siemens NX-Setup Sprachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens NX aus | nutzeroberfläche Siemens NX angezeigt wird |
| 3.06.1700.00000 Siemens NX-Setup Sprachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens NX aus Wählen Sie die Standardsprache aus, die von der Be | nutzeroberfläche Siemens NX angezeigt wird |
| 3.06.1700.0000 Siemens NX-Setup Sprachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens NX aus Wählen Sie die Standardsprache aus, die von der Be Laufzeitsprache: | nutzeroberfläche Siemens NX angezeigt wird |
| 3.06.1700.00000 Siemens NX-Setup Sprachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens NX aus Wählen Sie die Standardsprache aus, die von der Be Laufzeitsprache: Englisch | nutzeroberfläche Siemens NX angezeigt wird |
| 3.06.1700.00000 Siemens NX-Setup Sprachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens NX aus Wählen Sie die Standardsprache aus, die von der Be Laufzeitsprache: Englisch | nutzeroberfläche Siemens NX angezeigt wird |
| 3.06.1700.00000 Siemens NX-Setup Sprachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens NX aus Wählen Sie die Standardsprache aus, die von der Be Laufzeitsprache: Englisch | nutzeroberfläche Siemens NX angezeigt wird |

Zurück

Weiter

Abbrechen



| 💽 Siemens NX-Setup | | | | × |
|---|--|---|-----------------------------|---------|
| Bereit zur Installat | ion von Siemens NX | | SIEM | ENS |
| Klicken Sie auf "Insta Installationseinstellun Assistenten zu beend | llieren", um die Installation zu start gen zu prüfen oder zu ändern. Kliv Jen. | en. Klicken Sie auf "Zu cken Sie auf "Abbreche | rück", um die n", um den | |
| Installationsordner: | C:\SPLM\NX2306\ | | | |
| Laufzeitsprache: | english | | | |
| Lizenzierung: | 28000@192.168.3.1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | <u> </u> | |
| | Zurü | ick 👎 Installierei | n Abb | orechen |
| 23.06.1700.00000 | | | | |

Evtl. erscheint jetzt eine Abfrage bzgl. der Installation, die mit Ja bestätigt werden muss.





Warten....

| Siemens NX-Setup | _ | | × | |
|--|-----|--------|------|----|
| Siemens NX wird installiert | SI | EME | NS | |
| | | | | |
| | | | | |
| Warten Sie, während Siemens NX vom Setup-Assistenten installiert wird. | | | | ŀ |
| Status New Datain worder lasted | | | | • |
| Status: Neue Datelen werden kopiert | | | | |
| | | | | |
| | | | | et |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Zurück Wei | ter | Abbree | chen | t |
| 23.06.1700.00000 | | | | J |

| 💽 Siemens NX-Setup | ×) |
|-----------------------------------|---|
| SIEMENS | Der Setup-Assistent für Siemens NX wurde abgeschlossen. |
| DIGITAL INDUSTRIES SOFTWARE | Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Setup-Assistenten zu beenden. |
| | |
| Unpublished work. © 2023 Siemens. | Protokolldatei von Windows Installer anzeigen |
| 23 06 1700 00000 | Zurück Fertig stellen Abbrechen |
| 2010011/00100000 | |





Lizenz auswählen:











Installation VPN-Verbindung und NX2306 unter Windows 11



| 💦 Siemens Licensing Tool | | | _ | | × |
|--------------------------------------|-------------------------|----------|------------|------|----|
| | | | SIE | ME | NS |
| H Bundle-Einstellungen | Verfügbare Dundles: | Angewer | ndete Bund | es: | _ |
| Ausleiheinstellungen | NX Academic - CAE & CAM | 5 | | | |
| 🔅 Umgebungseinstellungen | | <u>ک</u> | Keine Bun | dles | |
| Informationen zum Lizenzierungs-Tool | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | + |



Installation VPN-Verbindung und NX2306 unter Windows 11

| Bundle-Einstellungen Ausleiheinstellungen Umgebungseinstellungen Informationen num Limmingungen | Verfügbare Bundles: | Angewendete Bundles: NX Academic - Core & CAD NX Academic - CAE & CAM |
|--|---------------------|---|
| Bundle-Einstellungen Ausleiheinstellungen Umgebungseinstellungen | Verfügbare Bundles: | Angewendete Bundles: NX Academic - Core & CAD NX Academic - CAE & CAM |
| Ausleiheinstellungen | | NX Academic - Core & CAD NX Academic - CAE & CAM |
| Umgebungseinstellungen Informationen zum Linneinrungen Teol | | Ð |
| Information on sum Lizensierungs Teal | | |
| Informationen zum Lizenzierungs- 1001 | | |
| | | |
| | Keine Bundles | Bundle-Komponenten: |
| | | appearance_mgmt appearance_mgmt_aw |
| | | appearance_mgmt_mgd c_p_p_author |
| | | cam_additive_3 cam_base |
| | | cam_facets cavity_milling |
| | Sta | andard Zurücksetten Anwenden |



Installation VPN-Verbindung und NX2306 unter Windows 11

| Alle Apps | | < Zurück |
|-----------------|--------------|----------|
| Rechner | | |
| Remotehilfe | | |
| S | | |
| Samsung Printer | r Experience | |
| Samsung Printer | rs | |
| Siemens NX | | <u>^</u> |
| | | |

NX startet jetzt...





Evtl. noch das Programm bei der Firewall zulassen:

| it Windows-Sich | erheitshinweis | | \times | | |
|--|---------------------------------|---|----------|--|--|
| Die Wi App bl | ndows Defe ockiert. | nder Firewall hat einige Features dieser | | | |
| Einige Features vor Defender Firewall b | n NX wurden in all lockiert. | en öffentlichen und privaten Netzwerken von der Windows | | | |
| NY | Name: | NX | | | |
| NA | Herausgeber: | Siemens Industry Software Inc. | | | |
| | Pfad: | C:\splm\nx2306\nxbin\ugraf.exe | | | |
| Kommunikation von NX in diesen Netzwerken zulassen: | | | | | |
| Private Netzwerke, beispielsweise Heim- oder Arbeitsplatznetzwerk | | | | | |
| Öffentliche Netzwerke, z. B. in Flughäfen und Cafés (nicht empfohlen, da diese Netzwerke oftmals gar nicht oder nur geringfügig geschützt sind) | | | | | |
| Welche Risiken bestehen beim Zulassen einer App durch eine Firewall? | | | | | |
| Zugriff zulassen Abbrechen | | | | | |
| | | | | | |

Sofern NX in englischer Sprache startet:







| Repariert das zuletzt installierte Programm durch Berichtigen von fehlender | n und |
|---|-------|
| beschädigten Dateien, Verknüpfungen und Registrierungseinträgen. | |

Entfernen

ł

Entfernt Siemens NX vom Computer.

| | Zurück | Weiter | Abbrechen |
|------------------|--------|--------|-----------|
| 23.06.1700.00000 | | | |



| 🔁 Siemens NX-Setup | – 🗆 X | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Benutzerdefiniertes Setup | SIEMENS | | | | | |
| Wählen Sie aus, wie die Funktionen installiert werden | sollen. | | | | | |
| Klicken Sie in der Struktur unten auf die Symbole, um den Installationstyp der einzelnen Funktionen zu ändern. | | | | | | |
| NX-Plattform Zusatzprodukte Lokalisierungen Simcenter Nastran Programmierwerkzeuge Modellbasierte Teilefertic Studio für automatisierte Automotive Verbundwerkstoffe Diagrammerstellung Zeichnungserstellung Gewebernodellierung | Feature enthält: Erforderliche Dateien. Die Funktion erfordert OKB auf der Festplatte. Es sind 0 von 1 untergeordneten Funktionen ausgewählt, die OKB auf der Festplatte erfordern. | | | | | |
| Zurücksetzen Datenträgerverwendu | Zurück Weiter Abbrechen | | | | | |
| 23.06.1700.00000 | | | | | | |

| 💽 Siemens NX-Setup | – – × |
|--|----------------------------------|
| Benutzerdefiniertes Setup Wählen Sie aus, wie die Funktionen installiert werden sollen. | SIEMENS |
| Klicken Sie in der Struktur unten auf die Symbole, um den Installationstyp zu ändern. | der einzelnen Funktionen |
| Wird auf der Inkalen Festplatte Inklatien Image: Die Funktion wird vollständig auf der lokale X Die gesamte Funktion wird nicht verfügbar Russisch Chinesisch (Verein | n Festplatte installiert sein |
| Zurücksetzen Datenträgerverwendu Zurück W 23.06.1700.00000 | eiter Abbrechen |



| izonziorung | CIENCENC |
|---|---|
| Geben Sie den Lizenzserver ein oder legen Sie | e eine Lizenzdatei fest. |
| Gaban Sia dia richtia formatiarta TCD Portnur | nmer und die Hostnamen Zeichenfolge |
| (port@hostname) ein, die die SPLM_LICENSE_ Auffinden des Lizenzservers oder zum Durchsu | _SERVER-Werte beschreibt, die von Siemens NX zum Ichen der Lizenzdatei verwendet werden. |
| Lizenzdatei oder Port@Host | |
| 28000@192.168.3.1 | |
| | Durchsuchen |
| | |
| | |
| | |
| | Zurück Weiter bbrechen |
| 3.06.1700.00000 | |
| | |
| | |
| | |
| Siemens NX-Setup | |
| Siemens NX-Setup prachauswahl | - D |
| Siemens NX-Setup prachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens | SIEMEN |
| Siemens NX-Setup prachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens | s NX aus |
| Siemens NX-Setup prachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens | s NX aus |
| Siemens NX-Setup prachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens | s NX aus |
| Siemens NX-Setup prachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens Wählen Sie die Standardsprache aus, die vor | s NX aus |
| Siemens NX-Setup prachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens Wählen Sie die Standardsprache aus, die vor | s NX aus |
| Siemens NX-Setup prachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens Wählen Sie die Standardsprache aus, die vor Laufzeitsprache: | s NX aus |
| Siemens NX-Setup prachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens Wählen Sie die Standardsprache aus, die vor Laufzeitsprache: Englisch | s NX aus |
| Siemens NX-Setup prachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens Wählen Sie die Standardsprache aus, die vor Laufzeitsprache: Englisch Deutsch | s NX aus |
| Siemens NX-Setup prachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens Wählen Sie die Standardsprache aus, die vor Jaufzeitsprache: Englisch Deutsch Englisch | s NX aus |
| Siemens NX-Setup prachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens Wählen Sie die Standardsprache aus, die vor Laufzeitsprache: Englisch Deutsch Englisch | s NX aus |
| Siemens NX-Setup prachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens Wählen Sie die Standardsprache aus, die vor Laufzeitsprache: Englisch Englisch | s NX aus |
| Siemens NX-Setup prachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens Wählen Sie die Standardsprache aus, die vor Laufzeitsprache: Englisch Deutsch Englisch | s NX aus |
| Siemens NX-Setup prachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens Wählen Sie die Standardsprache aus, die vor Laufzeitsprache: Englisch Deutsch Englisch | s NX aus |
| Siemens NX-Setup prachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens Wählen Sie die Standardsprache aus, die vor Laufzeitsprache: Englisch Deutsch Englisch | s NX aus |
| Siemens NX-Setup prachauswahl Wählen Sie die Standardsprache für Siemens Wählen Sie die Standardsprache aus, die vor Laufzeitsprache: Englisch Deutsch Englisch | s NX aus |



| Siemens NX-Setup | | | | | | _ | | × |
|---|-----------|-------------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|--------|-------|
| Bereit zur Änderung | von Sie | mens NX | | | | SI | EM | ENS |
| Klicken Sie auf "Ändern", um die Installation zu starten. Klicken Sie auf "Zurück", um die Installationseinstellungen zu prüfen oder zu ändern. Klicken Sie auf "Abbrechen", um den Assistenten zu beenden. | | | | | | | | |
| Installationsordner: | C:\SPLM\I | NX2306\ | | | | | | |
| Laufzeitsprache: | german | | | | | | | |
| Lizenzierung: | 28000@1 | 92.168.3.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 22.05.1700.00000 | | | Zurüc | k (| Ändern | > | Abbr | echen |
| Siemens NX-Setup | | | | | | _ | | × |
| SIEMENS | | Der Setu abgesch | ıp-Assist lossen. | ent für S | Siemens I | NX wu | rde | |
| DIGITAL INDUSTRIES SOF | TWARE | Klicken Sie beenden. | auf "Fertig | stellen", u | um den Set | up-Assist | tenten | zu |
| | | | | | | | | |
| Unpublished work. © 2023 Siemens. | | | | | | | | |
| 23.06.1700.00000 | | | Z | uru-k | Eertig ste | llen | Abbr | echen |